

## Win11 自動ログインの設定 (パスワード・PIN を入力しないで、Windows を起動)

JJ1SXA/池

我が家環境では、パソコンを他人に触らせることも、触られることも無い、パソコン起動時の PIN 入力は面倒臭いし、必要無いというわけで、自動ログインに設定した。

### 設定の方法

- 1、「スタート」を右クリック、表示された一覧から「ファイル名を指定して実行」をクリック。
- 2、「ファイル名を指定して実行」が表示されたら、「名前」ボックスに半角文字で「netplwiz」と入力し、「OK」をクリック。
- 3、ユーザー アカウントが表示されるので、「ユーザー」タブをクリック、「このコンピューターのユーザー」ボックスから、自動サインインを設定したいユーザー名をクリック。
- 4、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外し、「OK」をクリック。
- 5、「自動サインイン」が表示されたら、「パスワード」ボックスと「パスワードの確認入力」ボックスにサインイン時に使用するパスワードを入力し、「OK」をクリック。

### 注意

パスワードを間違わないように、間違ったパスワードを入力しても、それぞれのボックスの内容が一致していると設定されてしまうので注意が必要、一度「メモ帳」などに入力して、間違いないことを確認してから「パスワード」ボックスにコピー&ペーストすることで、入力の間違いを防ぐことができます。

以上で操作完了、パソコンを再起動し、設定したユーザーで自動サインインできるか確認、自動ログインは、電源オンで即起動するので楽！！

4 で「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」項目が表示されない場合は、以下の方法で。

- 1、Microsoft アカウントからローカルアカウントに切り替える

まずは、現在の Microsoft アカウントをローカルアカウントに切り替えます。

- 2、設定画面を開く

Windows + L を押して、「設定」を開き、左側メニューから「アカウント」を選ぶ。

- 3、ユーザー情報を開く

「アカウント」→「ユーザー情報」をクリック。

#### 4、ローカルアカウントに切り替える

「ローカルアカウントに切り替える」リンクを選択。

#### 5、レジストリを変更して自動ログイン設定を有効化する

ローカルアカウントに切り替えても、Windows11 では「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」というオプションが非表示になっていることがある、これを表示させるために、レジストリを編集する。

#### 6、レジストリエディターを開く

Windows + R を押し、「regedit」と入力して Enter、「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれたら「はい」

#### 7、編集するキーへ移動

次のパスをたどります HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device。

#### 8、値を変更する

DevicePasswordLessBuildVersion という値をダブルクリック、データを 2 から 0 に書き換えて「OK」、これで完了。

#### 9、自動ログインを設定する

レジストリ変更後、Windows を一度再起動、再起動後、以下の手順で自動ログイン設定ができるようになる。

#### 10、自動ログイン設定画面を開く

Windows キー + R を押し、「netplwiz」と入力して Enter  
ユーザー アカウント管理画面が開く。

#### 11、自動ログインを有効化する

自動ログインさせたいアカウントを選択、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外し、「OK」を押すと、パスワード入力を求められるので、設定する。

これで次回起動からパスワード入力なしで自動ログインできる。

### 注意事項

ローカルアカウントに切り替えると、Microsoft アカウントに紐づいたサービス(OneDrive 同期、Edge の履歴同期、Microsoft Store など)は使用できなくなります。

セキュリティ上、物理的に PC にアクセスできる人であれば誰でもログイン可能になるため、運用環境には注意。

レジストリ編集をミスすると Windows が正常起動しなくなる場合があるため、必ず正確に操作。

## 自動ログインの解除方法(パスワード・PIN 入力方式に戻す方法)

- 1、タスクバーの検索ボックスで「netplwiz」と入力し、「ユーザー アカウント」を開く。
- 2、「ユーザー」タブで自動ログインさせたくないユーザー名を選択。
- 3、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」にチェックを入れて「OK」をクリック。
- 4、パスワード入力を求める画面が表示された場合は、自動ログイン時に使用していたパスワードを入力し、「OK」をクリック。

自動ログインの設定で、電源オンでいきなり Windows が立ち上がる、PIN の入力を省いただけだが、すごく楽した気分だ、自動ログインを解除した時の為、PIN の数字を書き留めておかないといけない、長期間使わないと忘れそうだ。(笑)

(2025 年 10 月記)